

SuperMap Objects インストール説明 =====

1. 必要な環境-----

日本語版オペレーションシステム:

- Windows 2000 (SP2 以上)
- Windows NT4.0 (SP4+IE5.0 以上)
- Windows XP (SP2 以上)
- Windows 2003 Server (SP1 以上)

開発環境:

- Visual Studio 98 (SP5 以上)[推奨]
- Delphi 5(SP1 以上)
- C++Builder 5.0 以上
- PowerBuilder 6.0 以上
- Visual Studio .NET 2002 以上

HDD 空き容量:

- 開発版: 400MB 以上
- ランタイム版: 40MB 以上

メモリ: 128MB 以上[推奨]

2. バージョンアップ-----

SuperMap Objects5.0 から 5.2 へのバージョンアップを確実に実行するために、先に SuperMap Objects5.0 をアンインストールしてください。「スタート」メニューの「コントロールパネル」―「プログラムの追加と削除」から、SuperMap Objects(ランタイム版は SuperMap Objects Runtime)を選択して削除(アンインストール)を実行してください。

インストール完了後、SuperMap Objects5.2 をインストールしてください。

3. 開発版とランタイム版-----

開発版: 二次開発に使用します。開発版のコントロールを開発ツールに組み込み、独自の GIS アプリケーション開発を行うことができます。

ランタイム版: SuperMap Objects で開発したアプリケーションプログラムを実行するために使用します。すでに開発版がインストールされているコンピュータには、ランタイム版をインストールする必要はありません。二次開発者は、開発したアプリケーションプログラムと併せてランタイム版を提供することができますが、二次開発者またはエンドユーザーが必要な数のランタイムライセンスを購入していることが前提となります。

4. DAO と ADO について-----

SuperMap の SDB エンジンには DAO(3.6 以上)のサポートを必要とします。

すでに Microsoft VisualStudio98 以上をシステムにインストールしてある場合は、DAO ライブラリのインストールは不要です。SuperMap SDX for SQL Server エンジンには Microsoft ADO 技術に基づいており、SDX for SQL Server エンジンを使用する場合は ADO(MDAC 2.6 以上)ライブラリをインストールしてください。Windows2000 及び VisualStudio98(SP5)以上をインストールしている場合は不要です。

5. DirectX9 について-----

SuperMap Objects の 3D 表示にはソフトウェア DirectX9 のサポートが必要です。通常、Windows にはすでに DirectX8 がインストールされているので、DirectX9 を選択してインストールする必要はありません。コンピュータに DirectX がインストールされていない場合、あるいは DirectX8 の実行で異常が発生する場合は、Support フォルダから DirectX9 を選択するか、マイクロソフトのホームページから最新バージョンをダウンロードしてください。

ンロードして、インストールしてください。

6. 空間データベースエンジンについて-----

SuperMap Deskpro 5 では、8 種類の空間データベースエンジン— SDX+ 5 for SQL Server、SDX+ 5 for Oracle、SDX 5 for SQL Server、SDX+ 5 for Oracle Spatial、SDX+ 5 for Sybase、SDX+ 5 for Kingbase、SDX+ 5 for DB2、SDX+ 5 for DM を提供しています。選択したインストールのタイプにより、インストールされる空間データベースエンジンも異なります。

(インストールオプション)

標準:すべてのデータベースエンジンをインストールします。

コンパクト:どのデータベースエンジンもインストールしません。

カスタム:必要なデータベースエンジンを選択してインストールします。デフォルトでは、SDX+ 5 for SQL Server、SDX+ 5 for Oracle、SDX 5 for SQL Server はチェックボックスがチェックされた状態です。

7. ハードキードライバについて-----

SuperMap Objects インストールパッケージでは、ハードキーによるライセンス認証を行う場合に使用する、ハードキー用のドライバインストールプログラムを提供しています。インストールが必要な場合は、Support フォルダから Sentinel Protection Installer.exe ファイルを選択してインストールすることができます。

8. カスタマサービス-----

ご利用に関するお問合せはメールでご連絡ください。

メールアドレス: support@supermap-japan.com

電話: 03-5419-7912

FAX: 03-5419-7910

URL: www.supermap-japan.com

日本スーパーマップ株式会社

2006 年 8 月